

項目		V11.2	V11.3
画面・キーボード・マウス	初期値保存先	プロファイル*1	カスタムコマンドファイル*2
	MicroGDSウィンドウの大きさ、位置	保存先	プロファイル(パーソナル)
		保存タイミング	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。
		設定方法など	セッション中に、マウスでウィンドウサイズを変更。
	ツールバーの設定	保存先	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*5 *6
		保存タイミング	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 <b>明示的に保存</b> 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド
		設定方法など	「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「ツールバー」タブ、「コマンド」タブ、「フライアウト」タブ 明示的に保存したツールバーの設定は、「ウィンドウ/プロファイル/選択」コマンドで呼び出す。
	メニューバー	保存先	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*5 *6
		保存タイミング	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 <b>明示的に保存</b> 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド
		設定方法など	・メニューバーの設定 「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「メニュー」タブ→「メインメニュー」
	カスタムコマンド	保存先	設定ファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*7 *8
		保存タイミング	「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
		設定方法など	「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド終了時 「全般」→「カスタムコマンド定義」
	右ボタンメニュー	保存先	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*5 *6
保存タイミング		MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 <b>明示的に保存</b> 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド	
設定方法など		「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「メニュー」タブ→「右ボタンメニュー」	
ステータスバー	保存先	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*5 *6	
	保存タイミング	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 <b>明示的に保存</b> 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド	
	設定方法など	「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「ステータスバー」タブ	
ショートカットキー	保存先	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*5 *6	
	保存タイミング	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 <b>明示的に保存</b> 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド	
	設定方法など	「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「ショートカット」タブ	
表示ボタン	保存先	プロファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*5 *6	
	保存タイミング	MicroGDS終了時(自動保存) パーソナルの「現在の設定.mprofile」に自動保存。 または、 <b>明示的に保存</b> 「ウィンドウ/プロファイル/名前を付けて保存」コマンド	
	設定方法など	「ウィンドウ/プロファイル/カスタマイズ」コマンド 「表示ボタン」タブ	

初期値保存先		設定ファイル*3 *4	
MicroGDSのみを起動したときのステータスバーの縮尺、単位	保存先	設定ファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*7 *8	
	保存タイミング	<b>「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド</b> 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 <b>MicroGDS終了時</b> メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき	
	設定方法など	<b>「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド</b> 「ドキュメントの初期化」 「座標軸の縮尺(新規ウィンドウ定義の初期値)」 「単位の設定」	
ウィンドウ定義を開いたときのステータスバーの縮尺・単位・小数位・角度	保存先	ウィンドウ定義	
	保存タイミング	「表示/座標軸・保存」コマンド実行後、ファイル保存 旧バージョンのファイルを開き、ファイル保存した時	「表示/座標軸・保存」コマンド実行後、ファイル保存
	設定方法など	- 新規MAN作成時: blank.mtfに保存された値を使用。 - 新規ウィンドウ定義作成時: - 旧バージョンのファイルを初めて開いた時: <b>「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド</b> 「ドキュメントの初期化」 「座標軸の縮尺(新規ウィンドウ定義の初期値)」、「単位の設定」、「設定単位の小数点以下の桁数」、「角度単位の初期値」の値を使用。 - 明示的: 「表示/座標軸・保存」コマンド	
ウィンドウ定義を開いたときの設定座標軸の原点位置	保存先	ウィンドウ定義	
	保存タイミング	「表示/座標軸・保存」コマンド実行後、ファイル保存。	
	設定方法など	<b>「設定/座標系/…」コマンド</b> 座標軸の位置と角度を設定	
オブジェクトを選択したとき、設定座標軸の原点位置をオブジェクトのフック点に移動する	保存先	-	設定ファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*8
	保存タイミング	-	<b>「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド</b> 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 <b>MicroGDS終了時</b> メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	-	<b>「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド</b> 「全般」 「オブジェクトを変更した場合、設定座標の原点も変更」
オブジェクトを選択したとき、設定座標軸の回転角度、およびステータスバーの角度リストの値を、オブジェクトのフック点の回転角度に合わせる	保存先	-	設定ファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*8
	保存タイミング	-	<b>「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド</b> 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 <b>MicroGDS終了時</b> メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	-	<b>「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド</b> 「全般」 「オブジェクトを変更した場合、設定座標の角度も変更」
オブジェクトを選択したとき、ステータスバーの縮尺リストの値を、オブジェクトが持つ縮尺を表示する	保存先	-	設定ファイル(保存先は選択したレベルにより異なる)*8
	保存タイミング	-	<b>「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド</b> 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 <b>MicroGDS終了時</b> メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	-	<b>「ファイル/基本設定ファイルの編集」コマンド</b> 「全般」 「オブジェクトを変更した場合、設定座標の原点も変更」

初期設定保存先		設定ファイル*3 *4
「ファイル／基本設定の変更」コマンドの内容	保存先	設定ファイル(パーソナル)*7 *8
	保存タイミング	MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	「ファイル／基本設定の変更」コマンドで設定した各種内容
設定座標軸の表示/非表示 「設定／座標系／表示」コマンド	保存先	設定ファイル(パーソナル)*7 *8
	保存タイミング	MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき または、 「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド終了時 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存
	設定方法など	「設定／座標系／表示」コマンド 「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「座標軸の表示」
曲線・曲面ファセットの初期値 「設定／ファセット」コマンド	保存先	設定ファイル(パーソナル)*7 *8
	保存タイミング	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド終了時 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存
	設定方法など	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「全般」 「設定／ファセット」の初期値
文字調整点の初期値 「設定／調整点」コマンド	保存先	設定ファイル(パーソナル)*7 *8
	保存タイミング	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「全般」 「設定／調整点」の初期値
オブジェクト名自動設定 「設定／名称」コマンド	保存先	設定ファイル(パーソナル)*7 *8
	保存タイミング	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	「設定／名称」コマンドでの変更は、そのセッション内でのみ有効。  ※次回起動時にも有効にする手順 「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「ドキュメントの初期化」 「寸法線オブジェクト名」 「ハッチングオブジェクト名」
グリッドの設定 「設定／グリッド」コマンド	保存先	ウィンドウ定義(グリッドのXYの間隔のみ保存) および 設定ファイル(パーソナル)(表示/非表示、Gスナップの保存)*7 *8
	保存タイミング	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	「設定／グリッド」コマンドで設定した、XYの間隔の情報のみ。 「表示／座標軸・保存」コマンド実行後、ファイル保存。 →ウィンドウ定義に保存。  ―― グリッドの表示/非表示、スナップの設定 「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「ドキュメントの初期化」→「グリッド」 「グリッドの表示」 「グリッドのスナップ」「表示」「罫線」「無効」
ビューの調整 「表示／ビュー編集／ビュー調整／パラメータ」コマンド	保存先	設定ファイル(パーソナル)*7 *8
	保存タイミング	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「OK」ボタンをクリックしてコマンドが終了したときに自動保存 または、 MicroGDS終了時 メッセージ「設定を変更」の「はい」ボタンをクリックしたとき
	設定方法など	「ファイル／基本設定ファイルの編集」コマンド 「ビュー」

各種設定

ファイル変換	初期設定保存先	MicroGDSインストールフォルダ¥Programs
	保存先	エクスポート設定ファイル(*.export_拡張子名) インポート設定ファイル(*.import_拡張子名) パブリッシュ設定ファイル(*.publish_拡張子名)
	保存タイミング	各種エクスポートダイアログボックス 各種インポートダイアログボックス 各種パブリッシュダイアログボックス 上記ダイアログボックス内、「保存された設定」部分の「名前を付けて保存」ボタンをクリックし、ファイル保存
ファイル変換の設定	設定方法など	「ファイル／エクスポート」コマンド 「ファイル／一括エクスポート」コマンド 「ファイル／開く」コマンド 「ファイル／インポート」コマンド 「ファイル／パブリッシュ」コマンド 「ファイル／一括パブリッシュ」コマンド  既定値の各種設定ファイルは、MicroGDSインストールフォルダ内、「Programs」フォルダに存在。 「default.export_xxx」「default.import_xxx」「default.publish_xxx」

**\*1 V11.2 画面まわりの初期設定値の保存場所**

XP C:\Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥現在の設定.mprofile  
Vista~ C:\ProgramData¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥現在の設定.mprofile

**\*2 V11.3 画面まわりの初期設定値の保存場所**

<MicroGDS 11.3インストールフォルダ>¥Programs¥informatix.mcommand

**\*3 V11.2 設定ファイルの初期設定値の保存場所**

<MicroGDS 11.2インストールフォルダ>¥Programs¥settings.xml

**\*4 V11.3 設定ファイルの初期設定値の保存場所**

<MicroGDS 11.3インストールフォルダ>¥Programs¥settings.xml

**\*5 V11.2 プロファイルの保存場所(プロファイル名は、保存時に任意名称に変更可能)**

パーソナル(XP): C:\Documents and Settings¥ユーザ名¥Application Data¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥現在の設定.mprofile  
パーソナル(Vista~): C:\Users¥ユーザ名¥AppData¥Roaming¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥現在の設定.mprofile  
ドメイン(XP): C:\Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥任意名称.mprofile  
ドメイン(Vista~): C:\ProgramData¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥任意名称.mprofile

**\*6 V11.3 プロファイルの保存場所(プロファイル名は、保存時に任意名称に変更可能)**

パーソナル(XP): C:\Documents and Settings¥ユーザ名¥Application Data¥Informatix¥MicroGDS¥11.3¥現在の設定.mprofile  
パーソナル(Vista~): C:\Users¥ユーザ名¥AppData¥Roaming¥Informatix¥MicroGDS¥11.3¥現在の設定.mprofile  
ドメイン(XP): C:\Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Informatix¥MicroGDS¥11.3¥任意名称.mprofile  
ドメイン(Vista~): C:\ProgramData¥Informatix¥MicroGDS¥11.3¥任意名称.mprofile

**\*7 V11.2 設定ファイルの保存場所(設定ファイルの名称は変更不可)**

パーソナル(XP): C:\Documents and Settings¥ユーザ名¥Application Data¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥settings.xml  
パーソナル(Vista~): C:\Users¥ユーザ名¥AppData¥Roaming¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥settings.xml  
ドメイン(XP): C:\Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥settings.xml  
ドメイン(Vista~): C:\ProgramData¥Informatix¥MicroGDS¥11.0¥settings.xml

**\*8 V11.3 設定ファイルの保存場所(設定ファイルの名称は変更不可)**

パーソナル(XP): C:\Documents and Settings¥ユーザ名¥Application Data¥Informatix¥MicroGDS¥11.3¥settings.xml  
パーソナル(Vista~): C:\Users¥ユーザ名¥AppData¥Roaming¥Informatix¥MicroGDS¥11.3¥settings.xml  
ドメイン(XP): C:\Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Informatix¥MicroGDS¥11.3¥settings.xml  
ドメイン(Vista~): C:\ProgramData¥Informatix¥MicroGDS¥11.3¥settings.xml